

de pratiquer quelques pansements intra-urétraux dans les périodes où les autres traitements lui sont impossibles.

Le mode d'application en est des plus simples. Immédiatement après une miction et un lavage du méat et du gland à l'eau boriquée, le malade introduit la bougie tout entière dans l'urètre et la maintient en place en coiffant la verge d'un condom en caoutchouc fin qu'il garde jusqu'à la miction suivante.

Le beurre de cacao, la glycérine gélatinée, la cire forment la substance fondamentale de ces bougies dont le principe actif est le nitrate d'argent, le chlorure de zinc, l'ichtyol, le tanin. Celles à base de beurre de cacao conviennent le mieux aux sujets dont le canal est assez irritable, parce qu'elles fondent plus facilement et surtout plus complètement que les autres variétés.

La formule suivante, due à M. Balzer, donne le type de la composition de ces bougies :

Nitrate d'argent.....	0 ^{gr} ,05 à 0 ^{gr} ,10
Beurre de cacao.....	3 grammes.

F. s. a. — Pour un crayon urétral. — N° 5.

POMMAGES. — Les pansements de l'urètre avec les pommades rendent souvent de très grands services dans le traitement des blennorrhagies invétérées. On leur accorde aujourd'hui une place beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. On introduit la pommade soit au moyen d'un appareil à instillations, soit au moyen de cathéters : la première manière constitue la méthode de Tommasoli, la seconde celle de Casper.

Méthode de Tommasoli. — L'appareil de Tommasoli consiste en une sonde courbe en métal, munie d'un mandrin qui refoule la pommade au delà du bec de la sonde.

Avant l'instillation, il est nécessaire de faire uriner le malade et de laver le méat et le gland. Beaucoup de médecins pratiquent en outre, ce qui est une excellente précaution, le lavage de l'urètre antérieur à l'eau boriquée bouillie.

Les formules suivantes sont celles que recommandent Tommasoli, Finger, M. Balzer :

Pommade de Tommasoli.

Créoline.....	1 à 5 grammes.
Lanoline.....	95 —
Huile d'olive.....	5 —

Tommasoli emploie également d'autres pommades dans la formule desquelles il remplace, à doses égales, la créoline par le nitrate d'argent ou le sulfate de cuivre :

Pommade de Finger.

Iodure de potassium.....	5 grammes.
Iode métalloïdique.....	1 gramme.
Lanoline.....	95 grammes.
Huile d'olive.....	5 —

Pommades de M. Balzer.

a. Acide salicylique.....	1 gramme.
Vaseline ou lanoline.....	50 grammes.
b. Nitrate d'argent.....	0 ^{gr} ,25 à 0 ^{gr} ,50
Lanoline.....	20 grammes.

M. Balzer formule de la même façon des pommades au sulfate de cuivre, au sulfate de zinc, à l'iodoforme, au sublimé, à la résorcine, à l'ichtyol, à l'alun.

Méthode de Casper. — La méthode de Casper, qui consiste à appliquer les pommades à l'aide de cathéters de différents modèles, donne, en général, des résultats bien supérieurs à ceux de la méthode de Tommasoli, vraisemblablement parce qu'elle agit en même temps d'une façon mécanique par la dilatation et le massage de l'urètre.

On commence chaque séance par un grand lavage de l'urètre antérieur à l'eau boriquée bouillie.

Unna, Casper, Janet indiquent chacun des pommades et des procédés de technique un peu différents.

Unna se sert des béniqués ordinaires qu'il enduit d'une pommade solide à la température atmosphérique, mais qui fond dès qu'elle est introduite depuis quelques instants dans l'urètre :

Pommade de Unna.

Poudre de racine de curcuma.....	5 grammes.
Baume du Pérou.....	2 —
Cire jaune.....	5 —
Beurre de cacao.....	100 —
Nitrate d'argent.....	1 gramme.

Préparer d'abord la masse, la faire digérer au bain-marie; incorporer ensuite le nitrate d'argent.

Pour employer cette pommade, on la liquéfie en plaçant le vase dans l'eau chaude, on y trempe le béniqué et on le retire presque aussitôt après pour laisser la pommade se solidifier à sa surface par refroidissement.

Aux béniqués Casper préfère des sondes métalliques à cannelures qui portent son nom et qui retiennent beaucoup mieux les pommades, ce qui lui permet d'employer des préparations plus fluides et par-