de ceux qui n'y vont pas. Ce qui est plus rare encore, ou plutôt ce qui ne doit jamais arriver, c'est de donner à une couveuse des œufs provenant de femelles d'espèces différentes, parce que, les uns venant à éclore plus tôt que les autres, il serait impossible à la mère de donner également des soins à tous les petits au moment de leur naissance.

La femelle qui couve est dans un état tout particulier; elle semble présenter tous les symptômes de la fièvre; son œil est étincelant, sa peau brûlante; elle boit plus qu'elle ne mange; à voir son ardeur, on dirait qu'elle comprend toute l'importance de la fonction qu'elle exerce. « Mais ce qu'il y a de plus remarquable, dit Buffon, c'est que l'attitude d'une couveuse, quelque gênante qu'elle paraisse, est peut-être moins une situation d'ennui qu'un état de jouissance continuelle, d'autant plus délicieuse qu'elle est plus recueillie, tant la nature semble avoir mis d'attrait à tout ce qui a rapport à la multiplication des êtres. »

Pour augmenter le nombre des œufs sans augmenter en même temps le nombre des poules, l'embarras et la nourriture, on doit confier le soin de l'*incubation* à des femelles dont les œufs ne sont destinés qu'à servir à la reproduction de l'espèce. La dinde, naturellement patiente et excellente couveuse, a souvent l'inconvénient de couver des œufs étrangers. L'amplcur de son corsage lui permet d'en couvrir une plus grande quantité et de mieux réchauffer les petits sous ses ailes. Il y aurait donc avantage sous ce rapport à avoir plusieurs dindes dans une ferme; de plus, on pourrait ainsi en mettre couver deux à la fois, afin que, s'il arrive un accident à l'une d'elles, on puisse y remédier en confiant à l'autre les œufs ou les petits éclos. Enfin, on pourrait, par ce moyen, déterminer les femelles à couver une seconde fois des œufs de poules ordinaires et donner à un seul dinde la conduite de deux couvées.

Lorsque, pendant l'*incubation*, il est arrivé des accidents à la dinde, et qu'il s'agit de glisser sous une autre couveuse, soit des œufs, soit des petits, il faut faire en sorte qu'elle ne s'en aperçoive pas; il est bon même de choisir le soir pour cela; le lendemain matin, les petits venus semblent moins étrangers. En général, les dindes acceptent et couvent sans la moindre difficulté les nouveaux œufs qu'on leur donne, pourvu qu'on ne leur en donne que la quantité qu'elles sont en état de couvrir de leurs ailes et de réchauffer sous leur corps.

Un autre moyen de se procurer beaucoup d'œufs de poules ordinaires et de déterminer un certain nombre de chapons à couver, à supporter la compagnie de quelques poulets, et, finalement, à en conduire jusqu'à quarante ou cinquante. On a remarqué de plus longtemps que les jeunes poules pondent plus tôt que les autres, parce qu'elles couvent moins bien. Enfin, il existe des procédés pour couver les œufs sans le secours de leur mère; ce sont ces procédés qui constituent l'*incubation artificielle*.

— *Incubation artificielle*. On a fait de bonne heure la remarque que les œufs des oiseaux n'ont pas toujours besoin, pour éclore, d'être couvés par la femelle qui les a produits ou par un oiseau de même espèce, et qu'une chaleur suffisante et convenablement distribuée jouait le plus grand rôle dans ce phénomène. On a pensé que la chaleur d'un animal quelconque pouvait suffire pour amener l'éclosion. « La chaleur humaine, dit Pline, est même suffisante pour faire éclore les œufs. Dans sa première jeunesse, l'impératrice Livie, étant femme de Tibérius Néron et enceinte de Drusus, désirait ardemment d'avoir un fils. Voulant savoir du sexe de son enfant par le sexe du poussin qui naîtrait, elle imagina de couver un œuf dans son sein; quand il fallait qu'elle le quittât, elle le remettait à sa nourrice pour en prendre soin, afin qu'il ne se refroidît pas. On rapporte qu'elle mit au monde un fils accompagné de présage. C'est peut-être de là qu'est venue cette invention récente d'échauffer, par un feu modéré, des œufs placés sur la paille, dans un lieu sec et tempéré : un homme les retourne de temps en temps, et ils éclosent tous à la fois au jour marqué. »

La pratique de l'*incubation* artificielle, en Chine et en Egypte, remonte aux temps les plus reculés. Toutefois, il n'y a que les procédés employés dans ce dernier pays qui soient connus d'une manière suffisante. M. L. Soubeiran a publié à ce sujet une savante notice, à laquelle nous emprunterons quelques détails. Diodore de Sicile et Pline sont les plus anciens auteurs qui parlent de la méthode qu'employaient les Égyptiens pour faire éclore les poulets, sans que ces œufs aient été couvés par des poules. Il est probable que les mêmes procédés sont encore employés aujourd'hui dans cette contrée, seulement sur une échelle plus restreinte.

Les couvoirs égyptiens ou *mamals* forment des constructions rectangulaires en brique, le plus souvent adossées à un monticule de sable, pour diminuer autant que possible la déperdition de la chaleur. La partie principale, destinée à l'éclosion, est divisée en cellules, dont l'étage inférieur est le couvoir proprement dit, tandis que le supérieur reçoit le combustible destiné à élever la température. Le sol du couvoir est recouvert de nattes de paille et d'étoupe, et, au-dessus, on dispose, sur trois couches superposées, des œufs dont le nombre s'élève à plusieurs milliers pour chaque couvoir. Les ouvriers visitent tous les jours ces œufs et les retournent afin de répartir aussi également que possible la distribution de la chaleur.

Les poulets commencent à éclore le vingtième jour; ils sont aussitôt transportés dans des chambres voisines des fours, et nourris avec un mélange de farine et de pain émietté. Le lendemain, ils sont rendus aux propriétaires qui ont apporté les œufs à couver, en déduisant, toutefois, un tiers du nombre remis, soit pour tenir compte des non-éclosions ou des pertes diverses, soit pour constituer le bénéfice de l'entrepreneur du mamal. Le temps le plus favorable à ces opérations est depuis la fin de février jusque vers la mi-juillet. Ordinairement, deux ou trois ouvriers suffisent pour faire tout le travail, et, dans les quatre mois environ que dure la saison, ils font souvent éclore plus de 300,000 œufs.

On a essayé à diverses reprises d'appliquer en Europe les anciens procédés d'*incubation* artificielle, mais, le plus souvent, avec peu ou point de succès, parce qu'on avait négligé de les approprier aux nouvelles conditions climatériques dans lesquelles on opérait. C'est ainsi qu'en France, sous Charles VIII comme sous François Ier, on n'a obtenu aucun bon résultat. Il paraît, cependant, qu'en Italie on avait mieux réussi; on sait du moins qu'Alphonse II, roi de Naples, avait une couveuse artificielle, comme en témoignent ces vers d'André de La Vigne, qui, dans la relation de son expédition en Italie, en 1494, dit, à propos de la ménagerie de ce prince :

Avssi y a vn forr à ovfs conver,
Dont l'on pourrait sans géline eslever
Mille povssins qui en avrait affaire,
Voire dix mil qui en voudrait en faire.

Les résultats obtenus par un duc de Florence, qui avait fait venir un ouvrier égyptien pour diriger la marche de ses *incubations*, ne paraissent pas non plus avoir été très-satisfaisants.

Il faut arriver jusqu'au commencement du XVIIe siècle, à la régence du duc d'Orléans, pour voir reprendre la question de l'*incubation* artificielle. Réaumur propose d'avoir recours, pour obtenir le développement de l'embryon dans l'œuf, à la chaleur qui se développe pendant la fermentation du fumier, où à celle que laisse perdre un four à boulanger. Mais, dans le premier cas, les œufs, bien que renfermés dans des caisses ou des tonneaux qu'on enfonce dans le fumier, sont exposés aux émanations délétères produites par la fermentation et la décomposition des matières animales, et, en coupant jusqu'à quarante ou cinquante. On a remarqué de plus longtemps que les jeunes poules pondent plus tôt que les autres, parce qu'elles couvent moins bien. Enfin, il existe des procédés pour couver les œufs sans le secours de leur mère; ce sont ces procédés qui constituent l'*incubation artificielle*.

— *Incubation artificielle*. On a fait de bonne heure la remarque que les œufs des oiseaux n'ont pas toujours besoin, pour éclore, d'être couvés par la femelle qui les a produits ou par un oiseau de même espèce, et qu'une chaleur suffisante et convenablement distribuée jouait le plus grand rôle dans ce phénomène. On a pensé que la chaleur d'un animal quelconque pouvait suffire pour amener l'éclosion. « La chaleur humaine, dit Pline, est même suffisante pour faire éclore les œufs. Dans sa première jeunesse, l'impératrice Livie, étant femme de Tibérius Néron et enceinte de Drusus, désirait ardemment d'avoir un fils. Voulant savoir du sexe de son enfant par le sexe du poussin qui naîtrait, elle imagina de couver un œuf dans son sein; quand il fallait qu'elle le quittât, elle le remettait à sa nourrice pour en prendre soin, afin qu'il ne se refroidît pas. On rapporte qu'elle mit au monde un fils accompagné de présage. C'est peut-être de là qu'est venue cette invention récente d'échauffer, par un feu modéré, des œufs placés sur la paille, dans un lieu sec et tempéré : un homme les retourne de temps en temps, et ils éclosent tous à la fois au jour marqué. »

La pratique de l'*incubation* artificielle, en Chine et en Egypte, remonte aux temps les plus reculés. Toutefois, il n'y a que les procédés employés dans ce dernier pays qui soient connus d'une manière suffisante. M. L. Soubeiran a publié à ce sujet une savante notice, à laquelle nous emprunterons quelques détails. Diodore de Sicile et Pline sont les plus anciens auteurs qui parlent de la méthode qu'employaient les Égyptiens pour faire éclore les poulets, sans que ces œufs aient été couvés par des poules. Il est probable que les mêmes procédés sont encore employés aujourd'hui dans cette contrée, seulement sur une échelle plus restreinte.

Les couvoirs égyptiens ou *mamals* forment des constructions rectangulaires en brique, le plus souvent adossées à un monticule de sable, pour diminuer autant que possible la déperdition de la chaleur. La partie principale, destinée à l'éclosion, est divisée en cellules, dont l'étage inférieur est le couvoir proprement dit, tandis que le supérieur reçoit le combustible destiné à élever la température. Le sol du couvoir est recouvert de nattes de paille et d'étoupe, et, au-dessus, on dispose, sur trois couches superposées, des œufs dont le nombre s'élève à plusieurs milliers pour chaque couvoir. Les ouvriers visitent tous les jours ces œufs et les retournent afin de répartir aussi également que possible la distribution de la chaleur.

Les poulets commencent à éclore le vingtième jour; ils sont aussitôt transportés dans des chambres voisines des fours, et nourris avec un mélange de farine et de pain émietté. Le lendemain, ils sont rendus aux propriétaires qui ont apporté les œufs à couver, en déduisant, toutefois, un tiers du nombre remis, soit pour tenir compte des non-éclosions ou des pertes diverses, soit pour constituer le bénéfice de l'entrepreneur du mamal. Le temps le plus favorable à ces opérations est depuis la fin de février jusque vers la mi-juillet. Ordinairement, deux ou trois ouvriers suffisent pour faire tout le travail, et, dans les quatre mois environ que dure la saison, ils font souvent éclore plus de 300,000 œufs.

On a essayé à diverses reprises d'appliquer en Europe les anciens procédés d'*incubation* artificielle, mais, le plus souvent, avec peu ou point de succès, parce qu'on avait négligé de les approprier aux nouvelles conditions climatériques dans lesquelles on opérait. C'est ainsi qu'en France, sous Charles VIII comme sous François Ier, on n'a obtenu aucun bon résultat. Il paraît, cependant, qu'en Italie on avait mieux réussi; on sait du moins qu'Alphonse II, roi de Naples, avait une couveuse artificielle, comme en témoignent ces vers d'André de La Vigne, qui, dans la relation de son expédition en Italie, en 1494, dit, à propos de la ménagerie de ce prince :

Avssi y a vn forr à ovfs conver,
Dont l'on pourrait sans géline eslever
Mille povssins qui en avrait affaire,
Voire dix mil qui en voudrait en faire.

Les résultats obtenus par un duc de Florence, qui avait fait venir un ouvrier égyptien pour diriger la marche de ses *incubations*, ne paraissent pas non plus avoir été très-satisfaisants.

Il faut arriver jusqu'au commencement du XVIIIe siècle, à la régence du duc d'Orléans, pour voir reprendre la question de l'*incubation* artificielle. Réaumur propose d'avoir recours, pour obtenir le développement de l'embryon dans l'œuf, à la chaleur qui se développe pendant la fermentation du fumier, ou à celle que laisse perdre un four à boulanger. Mais, dans le premier cas, les œufs, bien que renfermés dans des caisses ou des tonneaux qu'on enfonce dans le fumier, sont exposés aux émanations délétères produites par la fermentation et la décomposition des matières animales, et, en coupant jusqu'à quarante ou cinquante. On a remarqué de plus longtemps que les jeunes poules pondent plus tôt que les autres, parce qu'elles couvent moins bien. Enfin, il existe des procédés pour couver les œufs sans le secours de leur mère; ce sont ces procédés qui constituent l'*incubation artificielle*.

— *Incubation artificielle*. On a fait de bonne heure la remarque que les œufs des oiseaux n'ont pas toujours besoin, pour éclore, d'être couvés par la femelle qui les a produits ou par un oiseau de même espèce, et qu'une chaleur suffisante et convenablement distribuée jouait le plus grand rôle dans ce phénomène. On a pensé que la chaleur d'un animal quelconque pouvait suffire pour amener l'éclosion. « La chaleur humaine, dit Pline, est même suffisante pour faire éclore les œufs. Dans sa première jeunesse, l'impératrice Livie, étant femme de Tibérius Néron et enceinte de Drusus, désirait ardemment d'avoir un fils. Voulant savoir du sexe de son enfant par le sexe du poussin qui naîtrait, elle imagina de couver un œuf dans son sein; quand il fallait qu'elle le quittât, elle le remettait à sa nourrice pour en prendre soin, afin qu'il ne se refroidît pas. On rapporte qu'elle mit au monde un fils accompagné de présage. C'est peut-être de là qu'est venue cette invention récente d'échauffer, par un feu modéré, des œufs placés sur la paille, dans un lieu sec et tempéré : un homme les retourne de temps en temps, et ils éclosent tous à la fois au jour marqué. »

La pratique de l'*incubation* artificielle, en Chine et en Egypte, remonte aux temps les plus reculés. Toutefois, il n'y a que les procédés employés dans ce dernier pays qui soient connus d'une manière suffisante. M. L. Soubeiran a publié à ce sujet une savante notice, à laquelle nous emprunterons quelques détails. Diodore de Sicile et Pline sont les plus anciens auteurs qui parlent de la méthode qu'employaient les Égyptiens pour faire éclore les poulets, sans que ces œufs aient été couvés par des poules. Il est probable que les mêmes procédés sont encore employés aujourd'hui dans cette contrée, seulement sur une échelle plus restreinte.

Les couvoirs égyptiens ou *mamals* forment des constructions rectangulaires en brique, le plus souvent adossées à un monticule de sable, pour diminuer autant que possible la déperdition de la chaleur. La partie principale, destinée à l'éclosion, est divisée en cellules, dont l'étage inférieur est le couvoir proprement dit, tandis que le supérieur reçoit le combustible destiné à élever la température. Le sol du couvoir est recouvert de nattes de paille et d'étoupe, et, au-dessus, on dispose, sur trois couches superposées, des œufs dont le nombre s'élève à plusieurs milliers pour chaque couvoir. Les ouvriers visitent tous les jours ces œufs et les retournent afin de répartir aussi également que possible la distribution de la chaleur.

Les poulets commencent à éclore le vingtième jour; ils sont aussitôt transportés dans des chambres voisines des fours, et nourris avec un mélange de farine et de pain émietté. Le lendemain, ils sont rendus aux propriétaires qui ont apporté les œufs à couver, en déduisant, toutefois, un tiers du nombre remis, soit pour tenir compte des non-éclosions ou des pertes diverses, soit pour constituer le bénéfice de l'entrepreneur du mamal. Le temps le plus favorable à ces opérations est depuis la fin de février jusque vers la mi-juillet. Ordinairement, deux ou trois ouvriers suffisent pour faire tout le travail, et, dans les quatre mois environ que dure la saison, ils font souvent éclore plus de 300,000 œufs.

On a essayé à diverses reprises d'appliquer en Europe les anciens procédés d'*incubation* artificielle, mais, le plus souvent, avec peu ou point de succès, parce qu'on avait négligé de les approprier aux nouvelles conditions climatériques dans lesquelles on opérait. C'est ainsi qu'en France, sous Charles VIII comme sous François Ier, on n'a obtenu aucun bon résultat. Il paraît, cependant, qu'en Italie on avait mieux réussi; on sait du moins qu'Alphonse II, roi de Naples, avait une couveuse artificielle, comme en témoignent ces vers d'André de La Vigne, qui, dans la relation de son expédition en Italie, en 1494, dit, à propos de la ménagerie de ce prince :

Avssi y a vn forr à ovfs conver,
Dont l'on pourrait sans géline eslever
Mille povssins qui en avrait affaire,
Voire dix mil qui en voudrait en faire.

Les résultats obtenus par un duc de Florence, qui avait fait venir un ouvrier égyptien pour diriger la marche de ses *incubations*, ne paraissent pas non plus avoir été très-satisfaisants.

Il faut arriver jusqu'au commencement du XVIIIe siècle, à la régence du duc d'Orléans, pour voir reprendre la question de l'*incubation* artificielle. Réaumur propose d'avoir recours, pour obtenir le développement de l'embryon dans l'œuf, à la chaleur qui se développe pendant la fermentation du fumier, ou à celle que laisse perdre un four à boulanger. Mais, dans le premier cas, les œufs, bien que renfermés dans des caisses ou des tonneaux qu'on enfonce dans le fumier, sont exposés aux émanations délétères produites par la fermentation et la décomposition des matières animales; dans le second, il se fait à la surface de ces œufs une évaporation trop rapide qui nuit à l'éclosion et rend très-difficile l'emploi des incubateurs artificiels.

Copineau, en 1780, eut, le premier, l'idée d'employer un calorifère spécial; la chaleur arrivait dans une hutte de bois, dont les parois étaient doubles et rembourrées, pour éviter la déperdition; les œufs étaient placés sur des étagères et l'appareil ingénieusement ventilé. Néanmoins, les résultats ne répondirent pas à l'attente.

L'appareil imaginé, en 1816, par Bonnemain, et qu'on a pu voir fonctionner encore dans ces dernières années, est chauffé à l'eau chaude, par un thermosiphon; il consiste en une chambre, dans un angle de laquelle se trouve un cabinet bien clos et peu éclairé, qui renferme le couvoir; les œufs sont disposés sur des tiroirs, entre lesquels on place des éponges humides, qu'on renouvelle tous les jours, pour rendre à l'évaporation. Le compartiment inférieur est garni de peaux de mouton.

En 1827, Darcet eut l'idée d'utiliser la chaleur de certaines eaux thermales pour produire des *incubations* artificielles, et fit, dans ce but, des *expériences* à Chaudes-Aigues; mais le succès ne répondit pas à son attente, et on renonça presque aussitôt à ce procédé.

Les appareils de MM. Lamare, Sorel, Cantelo, de Caters, Vallée, Deschamps, sont des modifications plus ou moins heureuses de celui de Bonnemain.

Mentionnons également l'excellent couvoir artificiel imaginé par M. Carbonnier; il est formé d'une boîte en bois, de dimensions variables suivant le nombre d'œufs qu'on veut faire couver. Dans l'intérieur est une chaudière en zinc remplie d'eau chaude et entretenue à une température égale, au moyen d'une lampe pour les petits appareils et de charbon pour les grands; un régulateur permet de conduire facilement la combustion et de la tenir juste au point nécessaire. En dessus se trouve un tiroir où les œufs reposent sur de la paille, du foin, de la ouate ou même du sable. La partie inférieure de l'appareil sert à parquer les jeunes poussins et à leur permettre de se ressuyer les premiers jours.

Les œufs qu'on veut faire éclore artificiellement doivent être soumis au même degré de chaleur que celui de la poule. Elle est de 29° Réaumur en commençant, et s'élève peu à peu, les derniers jours, jusqu'à 32°; il vaut mieux même rester en deçà de ce dernier chiffre que de le dépasser. M. Carbonnier conseille de retourner les œufs tous les deux ou trois jours, de les exposer à l'air libre pendant cinq minutes matin et soir, enfin de les éventer de temps à autre avec une feuille de papier ou tout autre objet analogue. Il est bon, d'ailleurs, que le couvoir ait une issue toujours ouverte, afin que l'air se renouvelle constamment, et qu'il renferme des éponges mouillées ou tout autre corps susceptible de produire de l'humidité, afin de s'opposer à l'évaporation qui se produit à la surface des œufs. Tous ces soins exerceront une heureuse influence sur l'évolution des germes, ainsi que sur la santé et la vigueur des jeunes poussins.

A vant tout, il faut s'assurer de la bonne qualité des œufs à couver. Voici ce que dit à ce sujet M. Carbonnier : « Le germe contenu dans l'œuf étant un principe de corruption, il ne conserve la faculté de pouvoir se développer que vingt-cinq à vingt-huit jours en été et deux mois en hiver, placé dans des conditions favorables. Un œuf transporté à de longues distances perd ses facultés, si ce transport s'effectue quelques jours après la ponte; le liquide ne remplissant plus toutes les cavités de l'œuf, il se produit, dans ce cas, un ballottement qui brise quelques-unes des fibres qui font adhérer le germe aux autres parties de l'œuf. Après cinq jours d'*incubation*, il est facile de voir, en mirant les œufs à la flamme d'une lumière, ceux qui ne produiront pas; toutefois, si, vers le dixième jour, ils n'offraient plus d'espoir, il est prudent de les sortir entièrement de l'appareil, car ils pourraient nuire par leur exhalaison à ceux avec lesquels ils seraient en contact. A cet effet, l'on pourra inscrire du côté pointu de l'œuf un numéro sur tous ceux qui offriraient peu d'espoir. »

Comme les poussins ont assez de force pour briser eux-mêmes leur coque, il est inutile, il serait même dangereux de les aider dans ce travail; on ne parviendrait pas ainsi à sauver les quelques sujets qui ne peuvent éclore qui périssent après l'éclosion. Il ne faut pas non plus leur donner à manger le premier jour de leur naissance; le reste du jaune que le petit oiseau a mangé avant d'éclore suffit pour les nourrir pendant vingt-quatre heures. Il faut seulement, durant cet intervalle, les tenir bien chaudement, pour laisser ressuyer et sécher les tuyaux ou barbes dont le corps est couvert. Le meilleur moyen consiste à remplir une boîte ou un panier d'ouate ou de laine, dans lequel on a eu soin de mettre une bouteille d'eau chaude bien bouchée; quand elle est couvert. Le meilleur moyen consiste à remplir une boîte ou un panier d'ouate ou de laine, dans lequel on a eu soin de mettre une bouteille d'eau chaude bien bouchée; quand elle est couvert. Le meilleur moyen consiste à remplir une boîte ou un panier d'ouate ou de laine, dans lequel on a eu soin de mettre une bouteille d'eau chaude bien bouchée; quand elle est

C'est en 1848 qu'a été obtenue chez nous la solution la plus satisfaisante du difficile problème de l'*incubation* artificielle. Elle est due à MM. Adrien jeune et Tricoche, qui ont fondé à Vaugirard un vaste établissement destiné à exploiter cette industrie. Le pareil dont nous parlons consiste en un grand couvoir pouvant incuber 1,500 œufs à la fois. Ce couvoir, dit M. Maumé-Didieux, qui en a fait la description dans son *Traité complet de gallinoculture*, se compose d'une vaste chaudière en cuivre, qui reçoit, dans son intérieur et son centre, un cylindre en tôle de 0m,6 de diamètre, lequel traverse cette chaudière de part en part, de manière à avoir deux issues à ses extrémités. Ce cylindre est destiné à contenir du charbon, et il est pourvu de soupapes pour augmenter ou modérer la combustion. La chaudière a la forme d'une cloche renversée, percée, à sa partie supérieure d'une échancrure transversale de 1 mètre d'étendue. A cette large échancrure s'adapte une caisse en caoutchouc ou gomme élastique galvanisée de 3 mètres de longueur et de 1 mètre de large. Cette toile, ou plutôt cette nappe élastique, s'étend horizontalement en forme de table, soutenue par des pieds, à 1 mètre de hauteur du sol; elle est fixée et, en quelque sorte, lattée sur les côtés de la table. L'autre extrémité de la nappe, existe un réservoir en zinc de la largeur de la toile; ce réservoir lui est inférieur; il a 0m,10 de profondeur et 0m,6 de large. On y remarque deux tubes en zinc ou en plomb qui descendent obliquement, en rétrogradant, au-dessous de la table pour venir se terminer au fond et dans l'intérieur de la chaudière. La nappe fixée et bien nivelée avec l'échancrure de la chaudière et le bord supérieur du petit réservoir en zinc qui est à l'autre extrémité, on remplit la chaudière d'eau; cette eau finit par sortir à travers l'échancrure qui y est pratiquée, s'étend sur la nappe, remplit le réservoir de l'autre extrémité et les tubes rétrogrades. Quand l'eau est nivelée à 0m,02 d'épaisseur sur la nappe, la quantité est suffisante. Cette opération terminée, on allume environ 1 kilogramme de charbon dans l'intérieur du cylindre. L'eau chaude, étant plus légère que l'eau froide, vient à la surface de la chaudière, sort par l'ouverture qui y est pratiquée, s'étend sur la nappe, chasse l'eau froide et vient, en se refroidissant, tomber dans le petit réservoir, où les deux tubes rétrogrades la conduisent au fond de la chaudière pour y être chauffée de nouveau et pour venir successivement faire la même contour. Cette circulation lente et permanente est, comme nous venons de le dire, un effet de la plus grande légèreté de l'eau chaude qui vient à la surface de celle qui est froide. L'eau d'une chaudière n'est pas également chaude partout. Celle de la surface l'est toujours plus que celle qui est au fond. Cette eau, étendue sur la nappe, doit acquérir 45° à 46° centigr. Ce degré de chaleur serait trop considérable pour incuber les œufs; mais comme ceux-ci sont placés sous la toile, ils n'en reçoivent que 40° centigr., ce qui est le degré fourni par les poules dans l'*incubation* naturelle. On voit par là que le système de MM. Adrien jeune et Tricoche est une heureuse modification de la couveuse Bonnemain.

L'eau distribuée et réglée comme il vient d'être dit est restée jusqu'à présent étendue sur la nappe. Celle-ci doit être couverte avec des planches ou tiroirs en bois blanc et légers; ce couvercle est ensuite recouvert d'une couche de sable de 0m,04 d'épaisseur et muni de bords élevés de plusieurs centimètres, afin que plus tard il servira d'étuve pour les jeunes poulets; ceux-ci y trouveront de l'air et de la chaleur. La surface de ce couvercle est percée aux deux extrémités pour recevoir un tuyau noyé dans l'eau qui circule sur la nappe; on y plonge des thermomètres qui y restent toujours, mais qui se retirent à volonté pour s'assurer du degré de l'eau en circulation. Ce degré peut s'élever ou s'abaisser suivant les besoins, au moyen des soupapes du cylindre, qui activent ou ralentissent la combustion du charbon.

Pour former l'étuve, on ferme la partie supérieure de la chaudière, celle qui est placée au-dessus de la couche de sable, par un double couvercle mobile et à charnières. Le fond de cette étuve est garni d'un linge de laine. C'est là que l'on place les œufs qui, aussitôt après leur naissance; ils s'y sèchent et y trouvent la chaleur nécessaire aux deux premiers jours.

La toile en caoutchouc destinée au passage de l'eau repose sur des liteaux en bois qui en supportent le poids. Ces liteaux sont distancés de manière à former des cases où on devra reposer le dessus des tiroirs qui contiendront les œufs. Les tiroirs sont sur deux rangs, parce qu'un liteau longitudinal partage en deux longueurs le dessous de la table. Chaque tiroir a un peu moins de 1m,50 de longueur sur 0m,35 de largeur et 0m,08 de profondeur. Le fond de chaque tiroir est en toile métallique, pour y faciliter la circulation de l'air à travers les œufs pendant l'*incubation*. Chaque tiroir est en outre rempli d'une suffisante quantité de balle d'avoine dans laquelle reposent les œufs, qui doivent être de même placés au bords du tiroir, de manière à toucher le dessous de la toile. C'est là un des points délicats de l'opération; car il est difficile de faire placer convenablement dans la position qui vient d'être indiquée. MM. Adrien et Tricoche ont imaginé de placer au-dessous des manchettes plats, dont la largeur est celle de la toile sortie que, après avoir posé le tiroir rempli d'œufs sur ces deux mancherons, on fait glisser le tiroir sur les liteaux, jusqu'à ce qu'il soit arrivé sur ces deux mancherons, on n'a qu'à les tourner de l'arrière vers l'avant, le tiroir se trouve placé. Cette toile étant chaude et humide, il s'ensuit qu'on a réuni toutes les conditions de l'*incubation* naturelle. Chaque côté de la table reçoit quinze tiroirs, et chacun de ces derniers reçoit 50 œufs.

Ce couvoir est alimenté de charbon deux fois par jour. Le degré de chaleur varie très-peu; cependant il a besoin d'être examiné et vérifié de quatre en quatre heures. A l'usine de Vaugirard, l'*incubation* de 1,500 œufs a donné en moyenne 1,200 poulets forts, vigoureux et bien portants. On y fait aussi éclore des œufs de poule et de faisan.

Mais ce système, tout ingénieux qu'il soit, n'a pu encore prendre place dans la pratique. Aussi l'appareil de MM. Adrien et Tricoche a-t-il une autre partie destinée à élever les jeunes volatiles. Cette partie se compose, de même que le couvoir, d'une chaudière en zinc ayant la forme d'une cloche renversée et munie d'un couvercle en tôle. L'un des côtés est percé de cinq ouvertures, dont quatre se trouvent au niveau de la surface de l'eau et la cinquième à 0m,08 plus bas. Cette dernière ouverture est placée au milieu. De ces ouvertures partent quatre tuyaux en plomb enveloppés d'un linge de laine et qui ont 0m,04 de diamètre; ils partent horizontalement de la chaudière à 0m,010 du sol. Leur longueur est d'environ 20 mètres. Ces quatre tuyaux sont écartés les uns des autres de 0m,04. La longueur nécessaire par ces tuyaux est divisée en six chambres, par de simples cloisons à jour, mais assez serrées pour que les poussins ne puissent y passer. On peut même employer des toiles grossières tendues. Ces tuyaux sont destinés à la circulation de l'eau chaude et à faire l'office de mères. Les poussins y trouvent la chaleur dont ils ont besoin. La face inférieure des tuyaux est tapissée avec des peaux de mouton pourvues de leur laine, que l'on peut enlever à volonté. Le tuyau antérieur est pourvu de petits rideaux en étoffe grossière de laine; ils tombent libres sur le sol; mais ils sont échancrés de distance en distance pour servir de petites portes d'entrée aux poussins. Pour que ceux-ci puissent atteindre les peaux qui garnissent les tuyaux et s'y réchauffer, on dispose au-dessous des planchettes de hauteur variée, suivant la taille des animaux, et recouvertes de sable fin et sec. La chaudière se chauffe de la même manière que celle du couvoir : à mesure que l'eau dont elle est remplie ainsi que les tuyaux s'échauffe, elle s'élève à la surface et parcourt les quatre tuyaux supérieurs qui la conduisent à leur extrémité la plus éloignée; là, les quatre tuyaux se réunissent en un seul qui est destiné à ramener l'eau refroidie au fond de la chaudière. Ce tuyau est le cinquième et le plus bas. La chaleur est naturellement plus

ou moins forte suivant l'éloignement du foyer. On en profite pour donner aux poussins de différents âges la température qui leur est la plus favorable. Cette température ne doit pas dépasser 25° à 28° Réaumur. Chaque chambre peut recevoir cent poulets et même plus. On remarque que les volatiles ainsi élevés deviennent paresseux; il faut avoir soin de les faire sortir de cette indolence en les visitant et en leur donnant à manger. Le son d'une petite clochette remplace avec succès le gloussement de la poule et le petit poussin est bientôt au fait de ce cri d'appel. Le défaut d'exercice serait mortel; l'animal deviendrait mou, lymphatique et périrait vers le douzième jour. Aussi est-il avantageux de placer un chapon dans chaque chambre pour donner à tout ce petit peuple l'activité qui lui manque. Toutes les chambres doivent être pourvues d'une ouverture fermant au moyen d'une porte à coulisse pour la sortie des poussins au dehors. Cette ouverture donne dans une petite cour aux ébats, plus longue que large et exposée au midi. Le sol des cours est couvert de gros sable et planté de distance en distance d'arbrisseaux, de plantes potagères ou de fleurs, pour donner au besoin un ombrage salutaire. La nourriture est la même qu'à celle des mères naturelles; on y ajoute seulement quelques oignons hachés menu et du poivre en poudre ou d'autres condiments excitants. Par ces moyens et avec le concours d'une propreté minutieuse, nul doute que l'*incubation* artificielle ne puisse obtenir des succès inespérés. L'insuffisance de la production actuelle de la viande est assez notoire pour que tout ce qui se rattache à cette grande question de l'alimentation acquière à nos yeux une importance de premier ordre. Jusqu'à présent la poule au pot n'a été qu'un beau rêve; il ne tient désormais qu'à nous qu'elle devienne réalité.

— Pathol. Après l'inoculation d'un virus quelconque, il s'écoule un temps plus ou moins long, pendant lequel le sujet n'éprouve aucun symptôme de l'affection qui doit naître; c'est cette période qui porte le nom d'*incubation*. Il est évident que, pendant ce laps de temps, la puissance morbifique s'incorpore à la substance des tissus. Le virus circule dans les vaisseaux, altère les propriétés physico-dynamiques de la matière vivante, et, pendant la période d'*incubation* est terminée dès qu'apparaît le premier symptôme de la maladie.

Ces phénomènes singuliers sont difficiles à expliquer dans l'état actuel de la science, et il serait téméraire d'en tenter l'interprétation. Elle nous sera donnée le jour où, connaissant bien les principes immédiats albuminoïdes, nous serons fixés sur les phases et la nature de leurs transformations isomériques.

On donne encore, en médecine, le nom d'*incubation* à un mode particulier de traitement. Quelques praticiens ont proposé d'appliquer l'entretien d'une chaleur de 36° autour des organes, par le moyen de l'air chaud, au traitement d'un certain nombre de maladies. Trois modes de traitement ont été institués à cet égard : 1° l'*incubation locale ou circonscrite* de la partie malade, dans les cas d'amputation, de plaie, d'ulcère, de tumeur blanche, d'érysipèle, de certains exanthèmes, etc.; 2° l'*incubation diffuse*, dans la chlorose, l'anémorrhée, l'œdème, l'ascite, les névralgies, etc.; 3° l'*incubation générale*, dans les scrofules, le rachitisme, etc. Divers appareils ont été imaginés pour l'application de cette méthode thérapeutique, dans laquelle on se sert d'une lampe à alcool pour obtenir une chaleur régulière. Inutile d'ajouter que ce moyen est d'une application bien moins fructueuse que ses auteurs ne l'ont cru.

INCUBE s. m. (ain-ku-be — lat. *incubus*, cauchemar, proprement ce qui est couché dessus; de *in*, sur, et de *cubare*, être couché sur). Superst. Démon qui prend la forme d'un homme pour abuser d'une femme, les plaisirs de l'amour : *Y a-t-il en des* INCUBES *et des succubes? Tous nos savants jurisconsultes démonographes le soutiennent fermement les uns et les autres.* (Volt.) *Les poëtes ont souvent chanté les amours hermaphrodites du diable, pour s'être trouvé successivement incube et succube, et la légende fait sur eux les cancans les plus fantastiques.* (P. de St-Victor.) *Merlin, fils d'un* INCUBE *et d'une sainte, devient le ceuire et le tient de toute science.* (Peyrat.)

— Adjectiv. : *Démon* INCUBE.

— Mythol. rom. Surnom de Pan et des satyres.

— **Encycl.** Les théologiens n'ont jamais douté de l'existence de ces démons, qui, sous un déguisement humain, viennent séduire nos filles et surtout nos femmes. Saint Clément d'Alexandrie, saint Cyprien, saint Augustin, etc., y croyaient fermement, et la plupart des docteurs qui les ont suivis ont admis et décrit le fait avec des détails que les mettent certainement déplacés dans un livre écrit en français. Les tribunaux ecclésiastiques ont malheureusement partagé l'opinion des théologiens, et plus d'une malheureuse femme, accusée d'un commerce impie avec l'esprit malin, a été brûlée en place publique. Plusieurs femmes ont avoué leur crime, trompées sans doute par une imagination dévergondée, qui leur faisait ajouter foi à des rêves insensés. Le peuple applaudissait à ces odieuses exécutions, les docteurs les justifiaient en citant les livres saints, les savants tonnaient contre les sorciers et les démons, le rhumatisme, la pneumonie sont encore des affections dans lesquelles on reconnaît souvent l'action des incubes. Les seules maladies chirurgicales, telles que les plaies, les fractures, les luxations, sont exemptes de cette période, qu'on pourrait appeler préliminaire. Le mot d'*incubation* implique l'idée d'un état particulier de toute l'économie; tous les organes sont également affectés du principe délétère, ce qui n'empêche pas que l'un d'eux ne devienne plus spécialement le point de départ de l'action morbide, et ne donne naissance à la maladie, selon le sujet affecté et selon la nature du principe délétère qui a été absorbé. La période d'*incubation* est terminée dès qu'apparaît le premier symptôme de la maladie.

Ces phénomènes singuliers sont difficiles à expliquer dans l'état actuel de la science, et il serait téméraire d'en tenter l'interprétation. Elle nous sera donnée le jour où, connaissant bien les principes immédiats albuminoïdes, nous serons fixés sur les phases et la nature de leurs transformations isomériques.

On donne encore, en médecine, le nom d'*incubation* à un mode particulier de traitement. Quelques praticiens ont proposé d'appliquer l'entretien d'une chaleur de 36° autour des organes, par le moyen de l'air chaud, au traitement d'un certain nombre de maladies. Trois modes de traitement ont été institués à cet égard : 1° l'*incubation locale ou circonscrite* de la partie malade, dans les cas d'

demi arrachés ou détruits. Récemment, Wittaker a retrouvés des exemplaires défectueux au moyen d'une imitation parfaite des types, de l'encre et de la couleur du papier. Grande fut la joie des bibliomanes... non, des bibliophiles. C'est aussi ce que Firmin Didot avait fait pour quelques exemplaires des *incunables* de sa belle bibliothèque, auxquels il manquait quelques feuillets. A cet effet, il avait gravé et fondu, avec une parfaite identité, les caractères de la *Bible* de Mayence, ceux de *Jenson* et de *Vendelin de Spire*.

V. Maittaire, *Annales typographici* (La Haye, 1719); Meermann, *Origines typographicæ* (La Haye, 1765, 2 vol. in-4°); Panzer, *Annales typographici* (Nuremberg, 1793-1803, 11 vol. in-4°); Audiffredi, *Catalogus editionum seculi* XV (Rome, 1783, in-4°); Hain, *Repertorium bibliographicum* (Stuttgard, 1826-1838, 2 vol. in-4°); Amb.-Firmin Didot, *Encycl. moderne*, art. *Typographie*; Chevillier, *Origines de l'imprimerie de Paris* (1694).

INCURABILITÉ s. f. (ain-ku-ra-bi-li-té — rad. *incurable*). Etat de ce qui est incurable : INCURABILITÉ *d'une maladie, d'un malade*.

INCURABLE adj. (ain-ku-ra-ble — du préf. *in*, et de *curable*). Qui ne peut être guéri, en parlant d'un mal ou d'un malade : *Mal* INCURABLE. *Maladie, plaie* INCURABLE. *Malade* INCURABLE. *Il n'appartient qu'à un charlatan de promettre la guérison d'une maladie* INCURABLE. (Gardanne.)

— Fig. Qui ne peut être guéri, corrigé, détruit, en parlant d'un mal, d'un vice, d'un défaut : qui ne peut être corrigé de ses vices, en parlant d'une personne : *Orgueil* INCURABLE. *Ignorance* INCURABLE. *Ivrogne* INCURABLE. *La ladrerie est une faiblesse organique et* INCURABLE. (Latena.)

Chez tout sot bel esprit le vice est *incurable*.
VOLTAIRE.

— Substantiv. Personne atteinte d'une maladie qui est incurables. *C'est la débauche qui peuple les rues de mendiants, et les hôpitaux d'*INCURABLES. (J. Simon.)

— s. m. pl. Hôpital d'incurables : *Aller au* INCURABLES. *Entrer aux* INCURABLES. *Arrivé à Paris, Mme de Maintenon se rendit seule aux* INCURABLES, *chez la marquise de La Sablière*, (Sainte-Beuve.)

— Syn. **Incurable, inguérissable.** *Incurable* marque l'inutilité des secours de la médecine, l'impossibilité d'être guéri par les moyens ordinaires. *Inguérissable* marque une impossibilité absolue. La folie est un mal *incurable*, parce que les médecins n'ont pas encore trouvé le moyen de la guérir; mais elle n'est pas inguérissable, puisqu'on en guérit quelquefois par l'effort seul de la nature. Au reste, *incurable* est d'un emploi beaucoup plus fréquent que son synonyme, parce que nous tenons tellement à la vie que nous conservons encore quelque espoir de vivre, même quand les médecins reconnaissent leur impuissance et abandonnent le malade.

Incurables (HOSPICES des). On a désigné sous ce nom, à Paris, deux établissements destinés à recevoir les indigents que l'âge ou des infirmités déterminées ont mis dans l'impossibilité de gagner leur vie. Voici, dans un court aperçu historique, l'origine et la situation première de ces établissements aujourd'hui évacués et remplacés par le grand hospice d'Ivry-sur-Seine.

Les incurables n'avaient aucun asile qui leur fût affecté, lorsque, en 1632, la dame Le Rret fit don à l'Hôtel-Dieu de deux maisons situées à Chaillot, avec leurs dépendances et 422 livres, pour fonder et entretenir un hospice destiné à ces infortunés. Peu de temps après, un pieux homme, nommé François Soulet, légua une partie de ses biens pour le même usage. Enfin, le cardinal de La Rochefoucauld s'associa à cette œuvre charitable, obtint qu'on vendît deux maisons de Chaillot et qu'on en employât le prix, ainsi que le legs de Soulet, à l'achat de terrains situés dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, où fut construit le premier hospice des Incurables. Par un traité que le cardinal passa avec les administrateurs de l'Hôtel-Dieu (1634), le nouvel hôpital, bien qu'administré par le bureau de l'Hôtel-Dieu, formait cependant un établissement tout à fait spécial, ayant ses revenus, ses règlements particuliers, en un mot son existence tout à fait distincte de celle des établissements qui relevaient à cette époque de l'administration de l'Hôtel-Dieu. En outre, en vertu de ce même contrat, le cardinal de La Rochefoucauld fait don à l'hôpital dont il assurait la fondation de « deux mil huit cents soixante-dix livres, treize sols, quatre deniers de rente. » Des lettres-patentes, datées d'avril 1637, confèrent à cet établissement une existence légale et les privilèges dont jouissaient à cette époque les maisons hospitalières. L'hospice, construit rue de Sèvres par l'architecte Gamard, était destiné à recevoir des hommes et des femmes. Pour y être admis, il fallait être atteint des maladies suivantes :

La paralysie ancienne et formée ; l'agitation ou tremblement continuel de tout le corps ou des membres ; les cancers ; les luxations des vertèbres et le rachitisme ; les hernies ; la goutte sciatique ; la goutte proprement prise ; les rhumatismes goutteux ; les hydropisies, les pulmonies, les asthmes ; le flux perpétuel de pituite, les vieux ulcères aux jambes, la faiblesse universelle de tout le corps.

Après avoir été visités, les malades étaient admis à l'hospice, où ils étaient astreints à un grand nombre d'exercices religieux, et perdaient à peu près complétement leur liberté. Les sorties étaient excessivement rares, et ne pouvaient s'obtenir que sur une permission écrite du bureau. Quant aux infirmes qui avaient l'usage de leurs mains, ils devaient travailler et recevaient pour leur travail une faible rémunération. L'hospice des incurables de la rue de Sèvres fut régi par les mêmes règlements jusqu'à la Révolution. En l'an X, il subit une modification importante. Par un règlement du 10 vendémiaire, la maison de la rue de Sèvres fut spécialement affectée aux femmes, tandis qu'on transférait les hommes dans l'ancien couvent des Récollets, rue du Faubourg-Saint-Martin.

Pour que cette étude soit complète, il reste à dire un mot de ce dernier établissement.

L'hospice de la rue de Sèvres, s'il fut le plus considérable, ne fut pas à Paris le seul refuge que la charité privée ouvrit aux malades incurables. Peu d'années après l'achèvement de constructions de cet établissement, en 1653, saint Vincent de Paul ouvrait dans la rue du Faubourg-Saint-Martin, près du couvent des Récollets, une maison de retraite pour 20 hommes et 20 femmes incurables. Cette maison ne relevait pas de l'administration de l'Hôtel-Dieu. Administrée par les frères de la Mission et desservie par les sœurs de la Charité, elle fut d'abord et resta un véritable couvent où 40 malades incurables étaient admis sans règles fixes, et entretenus au moyen des libéralités versées directement entre les mains des religieux. Lorsque la Convention eut supprimé toutes les communautés religieuses, la maison du Faubourg Saint-Martin fut mise au nombre des établissements que la commission des hôpitaux alors formée eut mission d'administrer. Le personnel de la maison devint exclusivement laïque, et le nombre des lits fut porté de 40 à 60. Mais comme cet établissement ne répondait pas aux besoins d'une population nécessiteuse, la Convention ordonna qu'il serait transféré dans l'ancien couvent des Récollets, alors disponible, et huit ans plus tard, en l'an X, le couvent des Récollets fut spécialement affecté aux incurables hommes. Il en fut ainsi jusqu'en 1861, époque à laquelle l'administration de la guerre acquit le couvent pour le transformer en caserne, et les incurables hommes furent transférés provisoirement rue Popincourt. Depuis lors, l'administration de l'assistance publique a fait construire dans la plaine d'Ivry un vaste édifice destiné à recevoir les incurables hommes et femmes, en maintenant toutefois le principe de la séparation des deux sexes. Le nouvel hospice contient 2,000 lits, 1,000 pour les hommes, 1,000 pour les femmes. Les bâtiments affectés aux hommes ont été mis en service en 1869, et l'établissement provisoire de la rue Popincourt a été complétement évacué à cette époque. La translation des femmes a eu lieu dans les premiers mois de 1870.

INCRUSTABLE adj. (ain-krus-ta-ble — rad. *incruster*). Qui peut se courber : *Tige* INCRUSTABLE.

INCRUSTATION s. f. (ain-krus-ta-si-on — lat. *incrustatio*, de *incurvare*, courber). Action d'incurver, d'être courbé. Il Etat de ce qui est courbé, incurvé.

INCURVÉ, ÉE (ain-kur-vé). Part. passé du v. Incurver. Courbé de dehors en dedans : *Ligne* INCURVÉE. *Tige* INCURVÉE.

INCURVER v. a. ou tr. (ain-kur-vé — lat. *incurvare*, du préf. *in*, et de *curvare*, courber). Courber de dehors en dedans ; courber en général.

INCUSE adj. f. (ain-ku-ze — lat. *incusus*, frappé, de *in*, sur, et *cudere*, frapper, qui se rapporte à la racine *ku*, existée avec le sens de frapper dans le latin, le persan, le slave et le germanique (v. PERCUSSION). Numism. Se dit des certaines monnaies antiques, qui présentent le même type des deux côtés, mais en relief sur l'un et en creux sur l'autre.

— Substantiv. : *Les* INCUSES.

— **Encycl.** Les types sont de deux sortes : les uns proviennent de la négligence des ouvriers monnayeurs, qui les ont frappés avant de retirer celles qui les avaient précédemment marquées ; les monnaies romaines consulaires en offrent de nombreux exemples ; les autres ont été fabriqués à dessein. Quelques auteurs distinguent ces précieuses, plusieurs numismates ont proposé de les désigner sous le nom de *pièces de fabrique*. On rencontre des monnaies de cette seconde espèce dans toutes les parties de l'antiquité et dans celle du moyen âge. Celles de l'antiquité sont toutes en argent ; il en fut ainsi jusqu'en 1861, époque à laquelle l'administration de la guerre acquit le couvent pour le transformer en caserne, et les incurables hommes furent transférés provisoirement rue Popincourt. Depuis lors, l'administration de l'assistance publique a fait construire dans la plaine d'Ivry un vaste édifice destiné à recevoir les incurables hommes et femmes, en maintenant toutefois le principe de la séparation des deux sexes. Le nouvel hospice contient 2,000 lits, 1,000 pour les hommes, 1,000 pour les femmes. Les bâtiments affectés aux hommes ont été mis en service en 1869, et l'établissement provisoire de la rue Popincourt a été complétement évacué à cette époque. La translation des femmes a eu lieu dans les premiers mois de 1870.

INCRUSTATION s. f. (ain-krus-ta-si-on — lat. *incrustatio*, de *incurvare*, courber). Action d'incurver, d'être courbé. Il Etat de ce qui est courbé, incurvé.

INCURVÉ, ÉE (ain-kur-vé). Part. passé du v. Incurver. Courbé de dehors en dedans : *Ligne* INCURVÉE. *Tige* INCURVÉE.

INCURVER v. a. ou tr. (ain-kur-vé — lat. *incurvare*, du préf. *in*, et de *curvare*, courber). Courber de dehors en dedans ; courber en général.

INCUSE adj. f. (ain-ku-ze — lat. *incusus*, frappé, de *in*, sur, et *cudere*, frapper, qui se rapporte à la racine *ku*, existée avec le sens de frapper dans le latin, le persan, le slave et le germanique (v. PERCUSSION). Numism. Se dit des certaines monnaies antiques, qui présentent le même type des deux côtés, mais en relief sur l'un et en creux sur l'autre.

— Substantiv. : *Les* INCUSES.

— **Encycl.** Les types sont de deux sortes : les uns proviennent de la négligence des ouvriers monnayeurs, qui les ont frappés avant de retirer celles qui les avaient précédemment marquées ; les monnaies romaines consulaires en offrent de nombreux exemples ; les autres ont été fabriqués à dessein. Quelques auteurs distinguent ces précieuses, plusieurs numismates ont proposé de les désigner sous le nom de *pièces de fabrique*. On rencontre des monnaies de cette seconde espèce dans toutes les parties de l'antiquité et dans celle du moyen âge. Celles de l'antiquité sont toutes en argent ; il en fut ainsi jusqu'en 1861, époque à laquelle l'administration de la guerre acquit le couvent pour le transformer en caserne, et les incurables hommes furent transférés provisoirement rue Popincourt. Depuis lors, l'administration de l'assistance publique a fait construire dans la plaine d'Ivry un vaste édifice destiné à recevoir les incurables hommes et femmes, en maintenant toutefois le principe de la séparation des deux sexes. Le nouvel hospice contient 2,000 lits, 1,000 pour les hommes, 1,000 pour les femmes. Les bâtiments affectés aux hommes ont été mis en service en 1869, et l'établissement provisoire de la rue Popincourt a été complétement évacué à cette époque. La translation des femmes a eu lieu dans les premiers mois de 1870.

INCURVATION s. f. (ain-kur-va-si-on — lat. *incurvatio*, de *incurvare*, courber). Action d'incurver, d'être courbé. Il Etat de ce qui est courbé, incurvé.

INCURVÉ, ÉE (ain-kur-vé). Part. passé du v. Incurver. Courbé de dehors en dedans : *Ligne* INCURVÉE. *Tige* INCURVÉE.

INCURVER v. a. ou tr. (ain-kur-vé — lat. *incurvare*, du préf. *in*, et de *curvare*, courber). Courber de dehors en dedans ; courber en général.

INCUSE adj. f. (ain-ku-ze — lat. *incusus*, frappé, de *in*, sur, et *cudere*, frapper, qui se rapporte à la racine *ku*, existée avec le sens de frapper dans le latin, le persan, le slave et le germanique (v. PERCUSSION). Numism. Se dit des certaines monnaies antiques, qui présentent le même type des deux côtés, mais en relief sur l'un et en creux sur l'autre.

— Substantiv. : *Les* INCUSES.

— **Encycl.** Les types sont de deux sortes : les uns proviennent de la négligence des ouvriers monnayeurs, qui les ont frappés avant de retirer celles qui les avaient précédemment marquées ; les monnaies romaines consulaires en offrent de nombreux exemples ; les autres ont été fabriqués à dessein. Quelques auteurs distinguent ces précieuses, plusieurs numismates ont proposé de les désigner sous le nom de *pièces de fabrique*. On rencontre des monnaies de cette seconde espèce dans toutes les parties de l'antiquité et dans celle du moyen âge. Celles de l'antiquité sont toutes en argent ; il en fut ainsi jusqu'en 1861, époque à laquelle l'administration de la guerre acquit le couvent pour le transformer en caserne, et les incurables hommes furent transférés provisoirement rue Popincourt. Depuis lors, l'administration de l'assistance publique a fait construire dans la plaine d'Ivry un vaste édifice destiné à recevoir les incurables hommes et femmes, en maintenant toutefois le principe de la séparation des deux sexes. Le nouvel hospice contient 2,000 lits, 1,000 pour les hommes, 1,000 pour les femmes. Les bâtiments affectés aux hommes ont été mis en service en 1869, et l'établissement provisoire de la rue Popincourt a été complétement évacué à cette époque. La translation des femmes a eu lieu dans les premiers mois de 1870.

INCURSION s. f. (ain-kur-si-on — lat. *incursio*, de *in*, dans, et *currere*, courir). Invasion de gens de guerre ou de maraudeurs sur un terrain ennemi ou étranger : *Les Normands, dit César, ont l'habitude, pour se garantir contre les* INCURSIONS *de la cavalerie et des maraudeurs voisins, de faire tout autour de jeunes arbres, dont les branches entrelacées de ronces et d'épines forment une espèce de mur impénétrable à l'œil même.* (L. Renier.)

— Par ext. Course, voyage de curiosité ou d'exploration : INCURSIONS *scientifiques*. INCURSIONS *de savants, de navigateurs*.

— Fig. Travaux que l'on fait par exception, en dehors des études auxquelles on se livre habituellement : *Ce savant ne s'est pas toujours borné aux études philologiques, il a fait quelques* INCURSIONS *dans le domaine de la poésie.* (Acad.)

— Syn. **Incursion, invasion, irruption.** *L'incursion* est essentiellement passagère : c'est l'entrée subite d'une troupe sur un territoire ennemi, en vue du pillage ou pour opérer quelque diversion, mais sans aucun dessein d'occuper le pays ou d'y faire un long séjour. *L'irruption* est aussi une action subite, impétueuse, qui rompt tous les obstacles ; mais la troupe qui a fait irruption reste dans le pays, ou bien elle marche en avant pour poursuivre plus loin ses ravages. L'*invasion* est moins subite ; mais elle s'étend sur une plus vaste étendue de territoire et elle est plus durable. Il faut une armée entière ou au moins un corps de troupes considérable pour envahir le pays ennemi.

INCURVABLE adj. (ain-kur-va-ble — rad. *incurver*). Qui peut se courber : *Tige* INCURVABLE.

INDAL (ain-dar). Agric. Houe à couper les bruyères.

INDARTE (José-Rivera), poète et publiciste argentin, né à Cordova en 1810, mort en 1845. Il commença par être un partisan déclaré de Rosas, gouverneur de Buenos-Ayres, à qui il avait été recommandé, se fit connaître, vers 1835, par la publication d'un écrit intitulé : *Vues de l'Amérique*, dans lequel il demandait qu'on renouât des rapports diplomatiques et commerciaux avec l'Espagne, et répondit aux vives attaques dont cette brochure avait été l'objet par une *Défense* très-vive (1835). Quelque temps après, Indarte se rendit dans l'Amérique du Nord, où il étudia l'économie politique, l'anglais, l'italien, publia des articles dans les journaux, et devint membre de la Société abolitionniste des Etats-Unis. De retour à Montevideo, en 1839, au moment où la guerre civile venait d'éclater, il prit la direction du *National*, puis, dans la même temps un journal hebdomadaire, le *Tirteo*, dans lequel il combattit avec autant de talent que de vigueur le dictateur Rosas, et fit paraître, en 1843, un pamphlet intitulé *Rosas et ses adversaires*, acte d'accusation d'une incroyable violence, qu'il termina par la liste nécrologique des victimes du despote. Indarte publia en outre : *Démonstration de la légitimité de l'indépendance de la république du Paraguay* ; *l'Intervention anglo-française au bas de la Plata*, etc. Epuisé par le travail et par la surexcitation d'une lutte incessante, il se rendit, en 1845, à Desterro, ville du Brésil, pour y chercher le repos qui lui était ordonné ; mais il succomba quelques mois après.

INDE, s. m. (ain-de — de *Inde*, nom de pays). Ancien nom de l'indigo. Il Couleur bleue tirée de la guède ou de l'indigo : *Les blanchisseuses emploient* l'INDE *pour passer le linge au bleu.* (V. de Bomare.)

— s. f. Ornith. *Coq d'Inde, poule d'Inde*. V. DINDON.

— Bot. *Canne d'Inde* ou *canne de Congo*. Espèce de balisier. Il *Œillet d'Inde*. V. ŒILLET. Il *Iris d'Inde*, Un des noms du bois de campêche.

INDE ou **INDES ORIENTALES**, nom donné à deux grandes presqu'îles de l'Asie méridionale, séparées par le Gange, et appelées, l'une *Inde en deçà du Gange*, *Inde Cisgangétique* ou *Indoustan*, et l'autre *Inde au delà du Gange*, *Inde Transgangétique* ou *Indo-Chine*. La grande contrée asiatique que nous appelons Inde ne portait primitivement ce nom, réservé auparavant à la contrée baignée par l'Indus. Le pays désigné actuellement sous ce nom ne forme pas une circonscription géographique définie, et les deux contrées qu'il comprend seront étudiées à part. Nous ne retiendrons ici cette dénomination qu'à cause de certaines notions qui sont communes aux deux pays, et qui ne pourraient trouver leur place ailleurs.

Mais d'abord d'où vient le nom de l'Inde ? La philologie moderne croit l'avoir découvert. On s'accorde à le dériver de l'Indus, en sanscrit *Sindhu*. « Ce nom, dit Max Muller, n'est pas un nom indigène ; il nous vient des Romains, qui le tenaient des Grecs, lesquels à leur tour l'avaient reçu des Perses en Grèce, parce que ces deux langues, en Indien du nord, qu'un *s* initial se change en *h* ; les Grecs ont laissé tomber cet *h*, selon leur habitude. C'est seulement dans la basse idiome de l'Iran que le pays du *Sindhu* (*sindhu* est le mot sanscrit pour rivière), ou des *sept sindhus*, a pu être appelé *Hindia* ou *India* au lieu de *Sindia*. »

— *Histoire*. L'histoire antique de l'Inde est fort obscure et mêlée de fables. C'est ainsi, dit-on, que dans le cours du XVe siècle avant l'ère chrétienne que les Aryas vinrent s'établir dans l'Inde, au pied de l'Himalaya, dans la province de Delhi, d'où ils s'étendirent successivement au point d'occuper tout l'Indoustan. Nous ne connaissons pas la manière dont s'accomplit cette conquête. Les Aryas, de race caucasienne, apportèrent, dit-on, dans le pays une civilisation avancée. Dans cette première période, fort incertaine, l'Inde était divisée en un grand nombre d'Etats indépendants, dont le plus que deux d'Ayodhya (Aoude), de Mithyla, dans l'Inde supérieure, et de Magadha, dans l'Inde centrale. Des rois étaient placés à la tête de ces Etats, dont plusieurs reconnaissaient un chef suprême, empereur d'un maharadjah, c'est-à-dire d'un grand roi. Les brahmanes exerçaient une grande influence sur la direction des affaires publiques, et ils élevèrent des constructions prodigieuses, notamment des temples taillés dans le roc vif.

Dans les temps primitifs apparaît Rama, roi d'Ayod'hya, que l'épopée du *Ramayana* représente comme ayant conquis l'Inde entière. Une autre épopée, le *Mahabharata*, montre l'Inde partagée de nouveau en plusieurs Etats indépendants et déchirés par les discordes de deux puissantes familles, les *Pandavas* et les *Kauravas*. Divers empires existèrent simultanément ou l'un après l'autre. C'est durant cette période qu'auraient eu lieu les prétendues expéditions de Bacchus, d'Hercule, de Sémiramis, et plus tard de Sesostris. L'histoire de l'Inde commence à acquérir quelque certitude au VIe siècle avant l'ère chrétienne. Darius Ier, roi des Perses, formé, du pays situé entre le Paropamise et l'Indus, la 20e satrapie de l'empire des Perses.

L'expédition d'Alexandre, qui pénètre jusqu'à l'Hyphase (aujourd'hui Setledge), ouvrit, pour ainsi dire, la route de l'Inde aux Occidentaux. Les Macédoniens trouvèrent sur le cours supérieur de l'Indus un grand nombre de princes indépendants, les Oxydraques, les deux Porus ; la partie méridionale était partagée en républiques aristocratiques, les Nyséens, les Brachmanes, les Oxydraques. A partir de l'expédition d'Alexandre, l'Europe entretint des relations commerciales non interrompues avec l'Inde, soit par mer, soit par terre, au moyen de caravanes. Quelques-uns de Grecs allèrent trafiquer dans ces contrées lointaines, et ils finirent même par s'établir. Après la mort d'Alexandre, un Indien du nom de Sandrocottus (le Tchandragoupta des histoires indiennes) poussa les habitants de l'Inde à la révolte, tua le gouverneur macédonien et s'empara de l'empire de Prusias, dont Patna était la capitale. Seleucus Nicator, roi de Syrie, conçut le dessein de faire la conquête. Les Aryas, de race caucasienne, apportèrent, dit-on, dans le pays une civilisation avancée. Dans cette première période, fort incertaine, l'Inde était divisée en un grand nombre d'Etats indépendants, dont le plus que deux d'Ayod'h