Redireccionamiento a un archivo

DIR >A:DEMO5.DIR = > el directorio se graba en el archivo

TYPE A:DEMO5.DIR = > despliega el contenido del archivo

TYPE A:DEMO5.DIR >PRN = > redireccionamiento a la impresora. El contenido del archivo se va a la impresora.

Copiando un archivo a la consola

COPY A:DEMO5.DIR CON

Copiando de la consola a un archivo

COPY CON A:\TEXTOS\MEMOS\DIRE.TXT

Después de pulsar ENTER, escriba cada línea siguiente y pulse ENTER.

PEDRO

JUAN

SAUL

ANDRES

CARLOS

para terminar pulse F6 y ENTER.

EL COMANDO SORT

El comando externo SORT requiere de una entrada y produce una salida. La entrada es un archivo de texto y la salida es un nuevo archivo ordenado alfabéticamente.

Por ejemplo:

Opere con el DOS radicado en C:\DOS

1.- Escriba

SORT ENTER

en seguida escriba

PEDRO

JUAN

SAUL

ANDRES

CARLOS

termine pulsando F6 y ENTER

2.- Repita el comando con el switch /R (ordenamiento inverso)

SORT /R

PEDRO

JUAN

SAUL

ANDRES

CARLOS

3.- Ordenaremos el archivo A:DEMO5.DIR

SORT A:DEMO5.DIR

4.- Ordenaremos el archivo A:DEMO5.DIR en base a la columna 16 en adelante y grabaremos la salida en A:DEMO6.DIR

SORT /+16 A:DEMO5.DIR A:DEMO6.DIR

DIR A:

TYPE A:DEMO6.DIR

TRANSFIRIENDO EL DOS A UN DISCO

El comando SYS permite transferir los archivos ocultos del sistema IO.SYS, MSDOS.SYS a un disco que no los contenga y deseamos hacerlo booteable.

Estando en el directorio C:\DOS del disco duro el procedimiento es el siguiente (el disco no booteable en A:)

SYS A:

COPY COMMAND.COM A:

si no hay espacio suficiente el comando SYS envía el mensaje de error

No room for system on destination disk