DIR

CD ..

BORRAR Y ELIMINAR UN DIRECTORIO

La condición para borrar un directorio es que no existan archivos en el mismo. El comando RD permite lograr lo anterior una vez que un directorio este vacio.

Realize los siguientes ejercicios.

1.- Eliminar el directorio A:\LOTUS\EJEM

A:

CD\

RD \LOTUS\EJEM

DIR \LOTUS

2.- Eliminar el directorio A:\PASCAL\FUENTES

RD \PASCAL\FUENTES

Observe que no fué posible, porque no esta vacio proceda de la siguiente manera:

ERASE \PASCAL\FUENTES

RD \PASCAL\FUENTES

DIR \PASCAL

3.- Eliminar el directorio A:\DOS\DRIVER por método alterno.

CD \

estamos en la raíz de A:

CD DOS

DIR

CD DRIVERS

DIR

DEL *.*

CD ..

RD DRIVERS

DIR

CD ..

DIR

EL COMANDO XCOPY

El comando externo XCOPY es más versátil que el comando COPY, particularmente cuando se desean copiar archivos que se encuentran en diferentes subdirectorios. También es más rápido cuando se trata de copiar varios archivos. El comando XCOPY tiene que ser accesado desde un disco en donde radique el DOS.

El formato del comando XCOPY es

XCOPY archivo fuente archivo destino

y es posible especificar los archivos mediante el uso de comodines.

Los switches que acepta este comando son:

/S para busfar archivos en todos los subdirectorios

/W espera para insertar un diskette

/V verifica que la copia sea correcta

/P pregunta en cada archivo si deseamos copiarlo

/D copia los archivos con fecha igual o posterior a la especificada

Practique este comando dando la siguiente instrucción:

COPY C:\DOS\F*.COM A:\DOS /P

DIR A:\DOS

EL COMANDO TREE

Cuando se crea una estructura de archivos con varios niveles, puede ser que no recordemos exactamente que subdirectorios hemos creado. El DOS proporciona el comando externo TREE que permite desplegar la lista de trayectorias de directorios mostrando las trayectorias de cada uno de los subdirectorios del disco.

El formato del comando TREE es

TREE <unidad> /F

en donde unidad es la especificación del drive del disco y el switch /F permite listar los archivos de cada subdirectorio.

Practique este comando con las instrucciones siguientes:

C:

CD \DOS

TREE A: /F

TREE C:

si tiene lista la impresora puede redireccionar con

TREE C: >PRN